

№	Этапы выполнения манипуляции	Содержание
1	Соблюдение требований по безопасности труда при выполнении услуги (обработка рук)	До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук  Использование средств индивидуальной защиты
2	Выбор средств, для выполнения манипуляции	Стерильные:  система для сифонной клизмы  резиновая трубка длиной 1,5 м, диаметром 1,5 см, воронка емкостью 1 л, соединительная трубка  Лоток  Шпатель  Ковш  Емкость для промывных вод.  Вазелин  Антисептик для обработки рук  Дезинфицирующее средство  Перчатки латексные 2 пары.  Клеенчатый фартук  Маска  Халат  Жидкое мыло  Емкость с водой температурой +25—30°C 10—12 л.  Клеенка

		<p>Большая пеленка</p> <p>Одноразовое полотенце для рук персонала</p> <p>Таз для промывных вод</p> <p>Туалетная бумага</p> <p>Емкость для дезинфекции</p>
3	Информирование пациента о выполняемой процедуре	<p>Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре (если он в сознании).</p> <p>Информация, сообщаемая ему медицинским работником, включает сведения о цели и ходе данной процедуры. Письменного подтверждения согласия пациента или его родственников (доверенных лиц) на данную процедуру не требуется, так как данная услуга не является потенциально опасной для жизни и здоровья пациента.</p> <p>В случае выполнения простой медицинской услуги в составе комплексной медицинской услуги дополнительное информированное согласие не требуется.</p>
4	Алгоритм действий	<p><b>Подготовка к процедуре:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель процедуры</li> <li>2. Убедиться в наличии информированного согласия пациента на предстоящую процедуру и в отсутствии противопоказаний.</li> <li>3. Измерить пациенту АД, пульс. Пригласить в клизменную.</li> <li>4. Обработать руки гигиеническим способом.</li> <li>5. Надеть халат, клеенчатый фартук, перчатки.</li> <li>6. Положить на кушетку клеенку так, чтобы она свисала в таз для промывных вод, сверху клеенки постелить пеленку.</li> </ol>

- |  |                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>7. Помочь пациенту лечь на левый бок, попросить согнуть ноги в коленях и слегка привести к животу.</p> <p>8. Приготовить систему, смазать слепой конец трубки вазелином на протяжении 30-40 см</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Выполнение процедуры**

1. Раздвинуть ягодицы пациента 1—2 пальцами левой руки, постепенно ввести вращательными движениями слепой конец трубки в кишечник на глубину 30—40 см, на свободный конец трубы надеть воронку.
2. Опустить воронку ниже уровня тела пациента, держать ее слегка наклонно, наполнить водой в объеме 1 л.
3. Поднять медленно воронку на 0,5-1 метр так, чтобы вода уходила в кишечник до тех пор, пока уровень воды в воронке не достигнет ее устья.
4. Быстро опустить воронку ниже уровня пациента. Подождать, пока вода заполнит воронку доверху, слить содержимое в емкость для промывных вод.
5. Повторить п.п. 2, 3,4, проводя промывание до чистых промывных вод.
6. Контролировать состояние пациента.

### **Окончание процедуры**

1. Воронку снять, положить в контейнер с дезинфицирующим раствором. Трубку оставить в кишечнике на 15—20 минут, опустив ее наружный конец в таз для стока оставшейся жидкости и отхождения газов.
2. Через салфетку, смоченную дезинфицирующим раствором, удалить трубку. Обработать область анального отверстия туалетной бумагой или

		<p>гигиенической салфеткой.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Провести туалет промежности.</li> <li>4. Снять перчатки, маску, фартук, клеенку, пеленку, трубку поместить в емкость для дезинфекции.</li> <li>5. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.</li> <li>6. Проводить пациента в палату, удобно уложить, тепло укрыть.</li> <li>7. Проконтролировать АД, пульс, общее самочувствие в течение 2-х часов.</li> </ol>
5	Особенности выполнения методики	<p>Процедура проводится в присутствии врача</p> <p>Противопоказаниями к процедуре являются: кровоточащий геморрой, острые воспалительные и язвенные процессы в области толстой кишки заднего прохода, трещины в области заднего прохода или выпадение прямой кишки.</p> <p>При отравлениях — взять из первой порции промывных вод содержимое для анализа на бактериологическое исследование.</p> <p>Учитывать количество введенной и выведенной жидкости.</p>
6	Оценка достигнутых результатов	<p>Очищение кишечника до чистых промывных вод</p> <p>Наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской документации.</p> <p>Своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем назначения).</p> <p>Отсутствие осложнений.</p> <p>Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения</p> <p>Удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской услуги</p>

7	Оформление медицинской документации	
---	-------------------------------------	--